

شبكه كردن دو سيستم

تعداد صفحات:٦

تهيه ڪننده: شهربانو دوستي

برای شروع باید برای هر کامیپیوتر آدرس ip مختلفی تنظیم شود برای این کاروارد کنترل پنل خود شوید .



وروى گزينه Network and Sharing Center كليك كنيد

10	Devices and Printers		Display	٩	Ease of Access Center
A	Fonts		Getting Started	•	HomeGroup
	Internet Options	9	Keyboard		Location and Other Sensors
Ċ	Multi-finger		Network and Sharing Center		Notification Area Icons
M	Performance Information and Tools	K	Personalization	(٢	Phone and Modem
m.	Realtek HD Audio Manager	R	Recovery	٩	Region and Language

ودر صفحه نمایان شده روی گزینه Change adapter settings کلیك کنید تا

وارد پنجره Network Connections شوید



حال بر روی گزینه local area connection راست کلیك كرده و Properties را





سپس از پنجره Local Area Connection Properties به زبانه Network بروید و روی گزینه Internet Protocol Version 4 کلیک کنید:

Networking Sharing						
Connect using:						
Realtek PCIe GI	BE Family Controller					
		Configure				
This connection uses t	he following items:					
Client for Micr	osoft Networks					
ESET Person	al Firewall					
QoS Packet S	Scheduler					
File and Printe	er Sharing for Microsof	t Networks				
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)						
<ul> <li>Interfect Proto</li> <li>A Linkal aver To</li> </ul>	pology Discovery Mar	ve) poer I/O Driver				
<ul> <li>Link-Layer To</li> </ul>	pology Discovery Maj pology Discovery Res	ponder				
Install	Uninstall	Properties				
Description						
Transmission Contro	Protocol/Internet Pro	tocol. The default				
across diverse interc	rotocol that provides (	communication				

## وروى دكمه Properties كليك كنيد حال آدرس هريك از كاميپوتر ها (در اين

جا دو کامپیوتر با ویندوز۷) را مطابق تصویر فوق تعیین کنید.

No. Alter Aster						
You can get IP settings assigned automatically if your network support this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.						
🔘 Obtain an IP address au	tomatically					
• Use the following IP add	ress:					
IP address:	192.168.0.1					
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0					
Default gateway:	10 12 13					
Obtain DNS server address automatically						
Output See the following DNS see the foll	erver addresses:					
Preferred DNS server:						
Alternate DNS server:	<b>1 1 1</b>					
Validate settings upon a	exit Advanced.					

دراينجا كامپيوتراول:

IP address: (192.168.0.1)

Subnet mask: (255.255.255.0)

کامپيوتردوم:

IP address: (192.168.0.2)

Subnet mask:(255.255.255.0)

سیستم های شما شبکه شده حال برای انتقال اطلاعات کافیست آنها را share